

1.

Internet: logocam.de


Download
Rein ins Netz und unter
www.logocam.de Datei ziehen!



2.

Computer

Layoutdatei im Grafikprogramm öffnen und loslegen.



3.

Grafikprogramm

Gestaltung


Hintergrundmotive sollten mindestens 2 mm
über die Stanzlinie hinausgehen, damit die
einzelnen Label vollflächig und ohne unschöne
weiße Kanten bedruckt werden können.



4.

Drucken

Fertiger Entwurf auf logocam-Labelpapier ausdrucken.



5.

logocam-Labelpapier

Vorperforierte Label vorsichtig heraustrennen.



6.

Label einlegen

An der einfachen Lasche links vorsichtig die Acrylscheibe von der Kamera
entfernen. Nach dem Einlegen des Labels die Acrylscheibe an den beiden
Laschen einhängen und mit leichtem Druck links einrasten lassen.

